1. **Puesta en marcha inicial**:
    i. Acceso a la consola de administración.
    ii. Establecer una nueva contraseña al primer inicio de sesión.
    iii. Cambiar el Nombre del Host.
    iv. Configurar la Fecha/Hora del Sistema:
    v. Configurar Servidores DNS.
2. **Asignación de Direcciones IP a las Interfaces**:
    i. Editar la interfaz WAN y configurar la dirección IP según los detalles proporcionados por el cliente. (operador,ISP)
    ii. Editar la interfaz LAN y asignar una dirección IP adecuada para la red interna.
    iii. Habilitar los protocolos de acceso necesarios (HTTP, HTTPS, SSH) en las interfaces correspondientes para la administración remota.
3. **Configuración de la Ruta estática:**
    i. Añadir una nueva ruta estática con los parámetros facilitados por el cliente: Destination, Gateway e Interface.
4. **Registro y Activación de la Licencias/servicios Fortinet**:
    i. Acceso al portal de soporte de Fortinet para crear la cuenta de administración, (si aún no se dispone de ella).
    ii. Registrar dispositivo utilizando el número de serie y el código de activación de la licencia UTP.
    iii. Una vez registrado, descargar el archivo de licencia (si es necesario) y cargarlo en el equipo.
    iv. Verificar que todos los servicios de seguridad asociados a la licencia están activos (antivirus, filtrado web, IPS,etc).
5. **Configuración de Políticas de Seguridad**:
    i. Crear una nueva política que permita el tráfico desde la interfaz LAN hacia la interfaz WAN, especificando los servicios necesarios (HTTP, HTTPS, DNS, etc.).
    ii. Aplicar perfiles de seguridad como antivirus, filtrado web y control de aplicaciones a esta política para aprovechar las funcionalidades de la licencia UTP.
6. **Pruebas y Verificación**:
    i. Conectar un dispositivo a la red interna y verificar que pueda acceder a Internet.
    ii. Comprobación de que las políticas de seguridad y los perfiles aplicados estén funcionando correctamente, bloqueando o permitiendo el tráfico según lo configurado.